

Movimiento de Adecuación en Activo Fijo

(Versión 4 – 05/05/2021)

Consideraciones preliminares.....	2
Implementación en Tango	3
Alta de movimiento de Adecuación	3
Registración de movimientos de Adecuación	3
Importación de movimientos	4
Generación de plantilla Excel	4
Obtención de datos de los bienes a adecuar.....	8
Importación de plantilla de bienes	8

Consideraciones preliminares

Ajuste por Inflación

La [Resolución \(FACPCE\) 539/2018](#) dispuso la reanudación del ajuste por inflación para que los estados contables se expresen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación, por tal motivo se estableció que dichos estados contables deben estar re expresados en moneda homogénea cuando se deba presentar ante los diferentes organismos de control.

Por lo expuesto y dada la necesidad que surge de implementar un método ágil para la adecuación de los valores de los bienes a moneda corriente y que, en base a dichos importes se pueda continuar con la generación de procesos de depreciación y posterior ajuste por inflación, se ha presupuesto la creación de un nuevo tipo de movimiento denominado “ADECUACION” con el cual se podrá exponer los valores ajustados de los bienes, sus depreciaciones y su valor residual.

Al ser éste un tipo de movimiento que permite realizar el ajuste por inflación en forma manual será necesario incluir por cada registración **la totalidad de bienes activos** a la fecha del movimiento.

Es posible generar **solo un comprobante** de tipo adecuación por mes.

Se detalla a continuación, los pasos que deben realizarse para su implementación.

Implementación en Tango

Alta de movimiento de Adecuación

Activo Fijo | Archivos | Carga inicial | Tipos de movimientos

Se incorpora un nuevo tipo de movimiento que permite definir los nuevos valores del bien llevados a moneda corriente.

Los importes resultantes de la carga del movimiento de adecuación, son tomados en cuenta como nueva base de origen para las registraciones posteriores asignadas sobre el bien.

Tipos de movimientos - TANGO Activo Fijo

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

ADECUACION, Adecuación previa ajuste por inflación

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones Datos adicionales

Código: ADECUACION Habilitado

Descripción: Adecuación previa ajuste por inflación

Tipo de movimiento interno: ADEC ... Adecuación previa ajuste por inflación

Estado inicial del movimiento: Ingresado ...

Talonario habitual: TAL. UNICO ... Talonario único

Concepto habitual: ADEC ... Adecuacion previa Ajuste por Inflación

Tipo de cotización habitual: COTIZACIÓN ... Cotización

Genera asiento

Modelo de asiento: ...

Edita asiento Genera asiento de Resultado por tenencia

Registración de movimientos de Adecuación

Activo Fijo | Movimientos | Registración de movimientos

En la registración de un movimiento de Adecuación se permite actualizar los valores de los bienes a moneda homogénea o corriente es decir llevar los bienes a valores que incluyan los ajustes por inflación determinados desde fecha origen del bien, o desde el último cálculo de ajuste.

De igual manera sucede con las depreciaciones acumuladas generadas sobre dicho bien y el valor residual del mismo.

Adicionalmente se incluyen dos campos donde se determina el importe del ajuste aplicado sobre el bien y sobre las depreciaciones acumuladas, con esta información se podrá generar el asiento contable del movimiento en caso que se requiera la contabilización del comprobante.

Datos del movimiento

Tipo: ADECUACION Estado: Ingresado Modelo de asiento:
 Talonario: TAL_UNICO Número interno:
 Fecha: 31/12/2018 Fecha anulaci3n:
 Concepto: Adecuaci3n previa Ajuste por Inflaci3n

Bien										Valoraci3n CONTABLE (PES)							
Nro.	C3digo	Descripci3n	Moneda	Valor del bien adecuado	Depreciaci3n acumulada adecuada	Valor residual adecuado	Valor ajuste del bien adecuado	Valor ajuste de depreciaci3n acumulada adecuada	Medida	Cantidad	Valor del bien adecuado	Depreciaci3n acumulada adecuada	Valor residual adecuado	Unidad vida 3il	Vida 3il	Valor del bi adecuado	
1	BU0004-00000000000001	Casinetas	PES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	70,000.00	14,000.00	---	---	250,000.00	50,000.00	200,000.00	MESES	---	42	25

Los campos obligatorios son los expuestos en color amarillo, m3s all3 que los determinados por valoraci3n contable, impositiva y/o interna, se completan a partir de la carga de los valores adecuados del bien.

Importaci3n de movimientos

Generaci3n de plantilla Excel

Se habilita la opci3n de importaci3n desde Excel para el tipo de movimiento de Adecuaci3n.

Para configurar correctamente el archivo Excel para ser importado, se debe generar la plantilla con los campos necesarios para realizar el proceso.

Dicha plantilla se obtiene desde la barra de iconos de la registraci3n de movimientos seleccionando "Office \ Generar plantilla de importaci3n desde Excel".

La cabecera del comprobante se registra **solo** en la primera l3nea de la plantilla incluyendo los datos del primer bien, a partir del segundo y subsiguientes se completan solo los datos de los bienes a actualizar.

Registro de movimientos - TANGO Activo Fijo																Detalles						
Tipo de movimiento: Tipo de movimiento intern. Talonari3n N3merico N3mero interno Genera ajuste retroacti3n Fecha Fecha anulaci3n Estad3 Concepto del movimien. Genera asient3 Asiento model Descripci3n Fecha asient3 Fecha asient3 anulaci3 Observaci3n/N3ro. C3digo Descripci3n Moned3 alor del bien adecuado depreciaci3n acumulada adecuada alor residual adecuado al																						
ADECUACION		TAL_UNI_0		N		31/12/2018 00:00		Ingresado		N							1	BU0001	Tablero de electri3n	450,000.00	125,000.00	325,000.00
																	2	BU0001	Escritorio	25,000.00	18,000.00	7,000.00
																	3	BU0001	Bien de Testing	220,000.00	165,000.00	55,000.00

El detalle de campos necesarios para la importaci3n de los bienes a adecuar deber3 generarse en base al siguiente detalle:

Campo	Sección	Obligatorio	Descripción del Campo
Tipo de movimiento	CABECERA	SI	Código del movimiento a registrar Ej.: ADECUACION
Tipo de movimiento interno	CABECERA	NO	Código de movimiento interno
Talonario	CABECERA	SI	Código de talonario asociado al tipo de movimiento
Número	CABECERA	SI	Nro. de comprobante (asignar 0)
Número interno	CABECERA	SI	Nro. de comprobante interno asignado por el sistema (asignar 0)
Genera ajuste retroactivo	CABECERA	NO	Indica si es un ajuste retroactivo
Fecha	CABECERA	SI	Fecha del movimiento (dd/mm/aaaa)
Fecha anulación	CABECERA	NO	Fecha de anulación del movimiento
Estado	CABECERA	SI	Estado del movimiento en el alta por defecto "INGRESADO"
Concepto del movimiento	CABECERA	NO	Detalle del concepto del movimiento
Genera asiento	CABECERA	SI	Indicar S ó N dependiendo si se desea generar el asiento o no
Asiento modelo	CABECERA	NO	En caso que se indique S en la generación de asientos, asignar código de modelo de asiento.
Descripción	CABECERA	NO	Descripción del modelo de asiento
Fecha asiento	CABECERA	NO	En caso que se indique S en la generación de asientos, asignar fecha del asiento contable
Fecha asiento anulación	CABECERA	NO	En caso que se indique S en la generación de asientos, asignar fecha del asiento de anulación del movimiento
Observaciones	CABECERA	NO	Observaciones del movimiento

Nro.	DETALLE	SI	Numero de orden del bien a importar en el comprobante de adecuación. La primera línea debe comenzar con 1.
Código	DETALLE	SI	Código del bien a importar en el comprobante de adecuación
Valor del bien adecuado	DETALLE	SI	Importe actualizado del bien a importar
Depreciación acumulada adecuada	DETALLE	SI	Importe actualizado del acumulado por depreciaciones del bien a importar. (Debe ser mayor a 0)
Valor residual adecuado	DETALLE	SI	Importe actualizado del valor residual del bien a importar. (Debe ser mayor a 0)
Valor ajuste del bien adecuado	DETALLE	SI	Importe del ajuste aplicado al bien a importar. (Requerido para generar asiento contable)
Valor ajuste de depreciación acumulada adecuada	DETALLE	SI	Importe del ajuste aplicado a las depreciaciones a acumuladas del bien a importar (Requerido para generar asiento contable)
Valor del bien adecuado 1	DETALLE	SI	Importe actualizado del bien a importar para la valoración tipo 1
Depreciación acumulada adecuada 1	DETALLE	SI	Importe actualizado del acumulado por depreciaciones del bien a importar para la valoración tipo 1. (Debe ser mayor a 0).
Valor residual adecuado 1	DETALLE	SI	Importe actualizado del valor residual del bien a importar para la valoración tipo 1. (Debe ser mayor a 0).
Unidad vida útil 1	DETALLE	SI	Por defecto "MESES"
Vida útil 1	DETALLE	NO	Corresponde a los meses vida útil vigentes del bien (Los calcula el

			sistema al momento de la importación)
Valor del bien adecuado 2	DETALLE	SI	Importe actualizado del bien a importar para la valoración tipo 2
Depreciación acumulada adecuada 2	DETALLE	SI	Importe actualizado del acumulado por depreciaciones del bien a importar para la valoración tipo 2.
Valor residual adecuado 2	DETALLE	SI	Importe actualizado del valor residual del bien a importar para la valoración tipo 2.
Unidad vida útil 2	DETALLE	SI	Asignar "MESES" si existiera valoración tipo 2, de lo contrario dejar en BLANCO.
Vida útil 2	DETALLE	NO	Corresponde a los meses de vida útil vigentes del bien (Los calcula el sistema al momento de la importación)
Valor del bien adecuado 3	DETALLE	SI	Importe actualizado del bien a importar para la valoración tipo 3
Depreciación acumulada adecuada 3	DETALLE	SI	Importe actualizado del acumulado por depreciaciones del bien a importar para la valoración tipo 3
Valor residual adecuado 3	DETALLE	SI	Importe actualizado del valor residual del bien a importar para la valoración tipo 3
Unidad vida útil 3	DETALLE	SI	Asignar "MESES" si existiera valoración tipo 3, de lo contrario dejar en BLANCO.
Vida útil 3	DETALLE	NO	Corresponde a los meses de vida útil vigentes del bien (Los calcula el sistema al momento de la importación)

Cantidad	DETALLE	NO	Vida útil, solo para método de depreciación de Capacidad de producción
Medida	DETALLE	NO	Unidad de medida utilizada, solo para método de depreciación de capacidad de producción
Código moneda	CABECERA	NO	Código de la moneda asociada al bien
Descripción de moneda	CABECERA	NO	Descripción de la moneda asociada al bien
Código de tipo de cotización	CABECERA	NO	Código asignado para el tipo de cotización
Descripción de tipo de cotización	CABECERA	NO	Descripción asociada al tipo de cotización asignada.
Cotización	CABECERA	NO	Importe de cotización de la moneda extranjera

Obtención de datos de los bienes a adecuar


Para facilitar la tarea de importación, se sugiere generar una consulta multidimensional de bienes, seleccionando los campos cuyo requerimiento es obligatorio para la importación y exportarlo a Excel.

Multidimensional de bienes: Multidimensional de bienes														
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla														
Cód. bien	Bien	Fecha activación	Cotizz	Cód. tipo valo	Moneda	Valor del bien 1	Dep. acumulada 1	Valor Residual 1	Cód. tipo valor	Moneda	Valor del bien 2	Dep. acumulada 2	Valor Residual 2	Cód. tipo
BU0001-00000000000001	Escritorio	20/03/2015	CONTABLE	PES	25,000.00	18,000.00	7,000.00	IMPOSITIVA	PES	25,000.00	18,000.00	7,000.00	INTERNO	
BU0002-00000000000001	Tablero de electricidad trifásico	01/01/2015	CONTABLE	PES	0.00	0.00	0.00	IMPOSITIVA	PES	450,000.00	125,000.00	325,000.00	INTERNO	
BU0002-00000000000002		01/01/2018	CONTABLE	PES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	IMPOSITIVA	PES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	INTERNO	
BU0002-00000000000003	Bien de Testing	01/01/2018	CONTABLE	PES	220,000.00	165,000.00	55,000.00	IMPOSITIVA	PES	220,000.00	165,000.00	55,000.00	INTERNO	
BU0003-00000000000001	Bien para Testing APA	01/01/2016	CONTABLE	PES	1,200,000.00	120,689.66	1,079,310.34	IMPOSITIVA	PES	1,200,000.00	120,689.66	1,079,310.34	INTERNO	
BU0004-00000000000001	Camioneta	01/01/2013	CONTABLE	PES	361,000.00	120,000.00	241,000.00	IMPOSITIVA	PES	361,000.00	120,000.00	241,000.00	INTERNO	
BU0004-00000000000002	Camión	01/01/2018	CONTABLE	PES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	IMPOSITIVA	PES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	INTERNO	
BU0005-00000000000001	Edificio Casa Central	01/01/2007	CONTABLE	PES	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	IMPOSITIVA	PES	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	INTERNO	
BU0006-00000000000001	Monitor plano	17/05/2015	CONTABLE	PES	900.00	600.00	300.00	IMPOSITIVA	PES	900.00	600.00	300.00	INTERNO	
BU0007-00000000000001	Aire acondicionado	15/03/2015	CONTABLE	PES	3,300.00	2,425.00	875.00	IMPOSITIVA	PES	3,300.00	2,425.00	875.00	INTERNO	



En base a esta información aplicar los coeficientes de ajuste para cada tipo de valoración y volcar en las columnas correspondientes la información actualizada para su posterior importación.

Importación de plantilla de bienes

Desde la registración de movimientos, seleccionando sobre la barra de íconos la opción "Office \ Importar datos desde Excel", se permite seleccionar la plantilla con la información de los bienes ya editada.



El proceso de importación registrará el comprobante lo cual actualizará los valores del saldo del bien por los impuestos a través de los registros importados.



El reporte de resultados mostrará los registros procesados y aquellos aceptados. Si hubiera algún tipo de inconsistencia, que el proceso de importación no pueda resolver, se registrarán como rechazados y se emitirán diferentes mensajes de validación indicando la situación que deba resolverse.